# PDR 시스템 테스트 가이드 (학생용)

🏽 🧷 소요 시간: 약 15-20분 🕮 테스트 사이트: <u>https://university-attendance-management-sy.vercel.app</u>

## ■ 준비물

- U터넷 연결(wifi or LTE/5G)
- 실외 공간 접근 가능 (건물 밖)
- 실내 공간 접근 가능 (건물 안)

## ◎ 테스트 목표

오늘 추가한 GPS-PDR 융합 시스템이 다음을 제대로 하는지 확인:

- 1. **☑** GPS + PDR 융합 모드로 작동하는가?
- 2. ☑ 실내/실외 환경을 자동으로 감지하는가?
- 3. ☑ 30초마다 위치 추적이 되는가?
- 4. 🗹 걸어다닐 때 위치가 업데이트되는가?
- 5. ✓ 데이터베이스에 PDR 정보가 저장되는가?

## 🚀 테스트 방법

## 1단계: 출석 체크하기 (3분)

- 1. 스마트폰으로 https://university-attendance-management-sy.vercel.app 접속
- 2. 학생 로그인: stu001 / stu001
- 3. (교수가 먼저 QR 생성 필요: prof001 / prof001)
- 4. **QR 스캔** 후 출석 체크 완료

## 2단계: 스마트폰 브라우저 콘솔 열기 (5분)

이게 가장 중요합니다! PDR이 작동하는지 보려면 콘솔을 열어야 합니다.

### iPhone (Safari)

- 1. Mac에서:
  - o Safari 열기 → 메뉴바 "개발" 클릭
  - o "개발" 메뉴가 안 보이면: Safari > 설정 > 고급 > "메뉴 막대에서 개발자용 메뉴 보기" 체크
- 2. iPhone에서:
  - o 설정 > Safari > 고급 > "웹 속성" 켜기
- 3. **연결**:
  - o iPhone을 Mac에 USB 연결
  - o Mac Safari > 개발 > [내 iPhone] > 출석 페이지 선택
  - o 콘솔 탭 클릭

## Android (Chrome)

- 1. 스마트폰에서:
  - o Chrome 주소창에 chrome://inspect 입력
  - o 또는 설정 > 개발자 옵션 > USB 디버깅 켜기
- 2. **PC에서**:
  - o Chrome 열기
  - o 주소창에 chrome://inspect 입력
  - o 스마트폰을 USB로 연결
  - o "Inspect" 버튼 클릭

#### ■ 콘솔 못 열겠으면?

서버 로그로 대신 확인 가능 (개발자에게 문의)

### 3단계: PDR 융합 모드 확인 (2분)

콘솔에서 찾아볼 메시지:

☑ 성공 시 보이는 메시지들:

```
☑ GPS+PDR Fusion Manager 초기화 중...☑ GPS+PDR Fusion 초기화 완료: { initialPosition: {...}, accuracy: 12.5 }
```

이 메시지가 나오면 → PDR 융합 시스템 작동 중! **☑** 

#### 30초 후 (Heartbeat):

```
♥ Heartbeat [foreground]: 김학생 (37.123456, 127.123456) [fusion, outdoor, conf: 0.85]
```

#### 확인 포인트:

- [fusion, ...] ← 이게 fusion이면 GPS+PDR 융합 중!
- outdoor 또는 indoor ← 환경 자동 감지 작동!
- conf: 0.85 ← 신뢰도 (0.5-1.0 사이면 정상)

### 4단계: 실내/실외 전환 테스트 (10분) 🙀 중요!

이게 PDR 시스템의 핵심 기능입니다!

## A. 실외에서 시작 (건물 밖)

- 1. 건물 밖으로 나가기 (운동장, 주차장 등)
- 2. **30초 대기** (Heartbeat 1회)
- 3. **콘솔 확인**:

## 체크:

• outdoor 표시 확인

• 메시지가 30초마다 나오는지 확인 B. 건물 안으로 이동 1. **건물 안으로** 들어가기 (강의실, 복도) 2. 1-2분 대기 (Heartbeat 2-4회) 3. **콘솔 확인** - 환경이 바뀌는지 주목! // 처음엔 outdoor ∀ Heartbeat: ... [fusion, outdoor, conf: 0.70] // 1-2분 후 자동으로 indoor로 변경! ∀ Heartbeat: ... [fusion, indoor, conf: 0.65] ∀ Heartbeat: ... [pdr-only, indoor, conf: 0.60] 체크: • Outdoor → indoor 로 자동 변경 확인 • pdr-only 또는 fusion 모드인지 확인 C. 다시 실외로 1. **건물 밖**으로 나가기 2. 1-2분 대기 3. **콘솔 확인**: ♥ Heartbeat: ... [fusion, outdoor, conf: 0.82] 체크: • Indoor → outdoor 로다시 변경 확인 5단계: 걷기 테스트 (선택, 5분) 목적: 걸어다닐 때 PDR이 위치를 업데이트하는지 확인 1. 시작 위치 기록: ♥ Heartbeat: (37.123456, 127.123456) ... → 위도/경도 메모 2. 10-20걸음 걷기 (10-15m 정도) 3. **30초 대기** → Heartbeat 1회 4. 위치 변경 확인: ♥ Heartbeat: (37.123567, 127.123789) ... → 위도/경도가 바뀌었으면 성공!

## 6단계: 데이터베이스 확인 (선택, 5분)

개발자나 관리자가 확인

Supabase SQL Editor에서:

```
SELECT

created_at AS 시간,
tracking_mode AS 모드,
environment AS 환경,
confidence AS 신뢰도,
gps_weight AS GPS가중치,
pdr_weight AS PDR가중치
FROM location_logs
WHERE attendance_id IN (
SELECT id FROM attendances
WHERE student_id = 'stu001'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1
)
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
```

## 확인 포인트:

- 모드 에 값이 있음 (null 아님)
- 한경 이 'outdoor' 또는 'indoor'
- 신뢰도 가 0.5-1.0 사이
- 데이터가 30초마다 1개씩 생성됨

## ☑ 테스트 결과 판정

## 🎉 성공 (PDR 시스템 정상 작동)

다음이 **모두** 확인되면 성공:

- ☑ GPS+PDR Fusion 초기화 완료 메시지 확인
- **3**0초마다 Heartbeat 메시지 나옴
- 【 [fusion, ...] 또는 [pdr-only, ...] 표시
- outdoor / indoor 환경 자동 감지
- ☑ 실외 → 실내 → 실외 전환 시 자동으로 환경 변경

## ▲ 부분 성공

다음이 확인되면 부분 성공 (GPS만 작동):

- Heartbeat는 나오지만
- [gps-only, ...] 로만 표시
- 환경 감지는 되지만 fusion 안 됨
- → PDR 센서가 작동하지 않는 것. 센서 권한 확인 필요.

## 🗙 실패

- GPS+PDR Fusion 초기화 메시지 안 나옴
- Heartbeat가 30초마다 안 나옴
- 환경이 계속 unknown
- → 개발자에게 문의

## 🥄 자주 발생하는 문제

## 문제 1: "Fusion 초기화" 메시지가 안 나옴

원인: PDR이 비활성화됨

확인:

// 콘솔에서 찾아보기
▲ PDR Fusion 비활성화: GPS 전용 모드 사용

해결: 개발자가 설정 확인 필요

#### 문제 2: 환경이 계속 'unknown'

원인: GPS 신호가 너무 약함

#### 해결:

- 1. 건물 밖으로 나가기
- 2. 1-2분 대기 (GPS 신호 안정화)
- 3. 비행기 모드 껐다 켜기

## 문제 3: tracking\_mode가 계속 'gps-only'

### 원인:

- 실외에서 GPS 신호가 너무 좋음 (정상)
- 또는 PDR 센서가 작동 안 함

**확인**: 건물 안으로 들어가서 재확인

- 건물 안에서도 'gps-only'면  $\rightarrow$  PDR 문제
- 건물 안에서 'fusion' 또는 'pdr-only'로 바뀌면 → 정상

## 🗎 테스트 보고서 양식

테스트 완료 후 작성:

### ## PDR 시스템 테스트 결과

\*\*테스트 일시\*\*: 2025-10-30 14:00

\*\*테스터\*\*: 홍길동

\*\*기기\*\*: iPhone 14 / Galaxy S23 \*\*테스트 장소\*\*: 캠퍼스 A동 + 운동장

#### ### 1. PDR 융합 초기화

- [ ] `GPS+PDR Fusion 초기화 완료` 메시지 확인
- [ ] 초기 GPS 정확도: \_\_\_\_m

## ### 2. Heartbeat 작동

- [ ] 30초마다 메시지 나옴
- [ ] tracking\_mode 표시됨: fusion / pdr-only / gps-only

#### ### 3. 실내/실외 전환

- [ ] 실외: environment = 'outdoor'
- [ ] 실내 이동 후: environment = 'indoor'
- [ ] 다시 실외: environment = 'outdoor'

### ### 4. 종합 판정

- [ ] ✓ 성공 PDR 시스템 정상 작동
- [ ] ▲ 부분 성공 GPS만 작동 (PDR 안 됨)
- [ ] 🗙 실패 작동 안 함

#### ### 발견된 문제

- (있으면 작성)

#### ### 특이사항

- (있으면 작성)

## ★ 참고: PDR 시스템이란?

#### 간단히:

- GPS: 실외에서 정확, 실내에서 부정확
- PDR: 스마트폰 센서로 걸음 세서 위치 계산
- 융합: 둘을 합쳐서 실내외 모두 정확하게!

### 오늘 추가한 기능:

- 1. GPS Kalman Filter (GPS 노이즈 제거)
- 2. PDR Tracker (걸음 감지 및 추적)
- 3. Complementary Filter (GPS와 PDR 융합)
- 4. Environment Detector (실내/실외 자동 감지)

#### 기대 효과:

- 위치 정확도 30-50% 향상
- 실내에서도 연속 추적 가능
- GPS 신호 약해도 센서로 보완

# 📞 버그 신고

#### 테스트 중 문제 발견 시:

- 1. **콘솔 메시지 스크린샷** 찍기
- 2. 어떤 상황에서 발생했는지 메모