PDR 시스템 테스트 가이드

② 소요 시간: 약 20-30분 # 테스트 사이트: https://university-attendance-management-sy.vercel.app 型 참여 인원: 학생 1명 + 교수 1명 (또는 교수 역할 대리)

█ 준비물

- 실외 공간 접근 가능 (건물 밖)
- 실내 공간 접근 가능 (건물 안)
- (선택) PC/Mac 스마트폰 콘솔 확인용

◎ 테스트 목표

오늘 추가한 GPS-PDR 융합 시스템이 제대로 작동하는지 확인:

학생 관점 🔽

- 1. GPS + PDR 융합 모드로 작동하는가?
- 2. 실내/실외 환경을 자동으로 감지하는가?
- 3. 30초마다 위치 추적이 되는가?
- 4. 조퇴 처리가 자동으로 되는가?

교수 관점 🗸

- 1. 실시간 출석 현황이 보이는가?
- 2. 30초마다 자동 갱신되는가?
- 3. 학생 상태(출석/조퇴)가 실시간으로 업데이트되는가?
- 4. 위치 인증 여부가 표시되는가?

🔲 테스트 순서

- 이 가이드는 2개 파트로 구성됩니다:
 - 1. **파트 A 학생용 테스트**: 학생 계정으로 테스트
 - 2. **파트 B 교수용 테스트**: 교수 계정으로 테스트
 - 3. **파트 C 협업 테스트**: 학생 + 교수가 동시에 확인

파트 A - 학생용 테스트 💆

1단계: 출석 체크하기 (3분)

사전 준비

교수가 먼저 QR 코드를 생성해야 합니다 (파트 B 참고).

학생 테스트

1. 스마트폰으로 https://university-attendance-management-sy.vercel.app 접속

- 2. **학생 로그인**
 - ID: stu001PW: stu001
- 3. **QR 스캔** 후 출석 체크 완료
- 4. 출석 페이지가 표시됨

☑ 확인 포인트:

- 로그인 성공
- QR 스캔 성공
- "출석 체크" 페이지로 이동
- 출석 상태: "☑ 출석" 표시

2단계: PDR 융합 모드 확인 (5분)

방법 1: 화면에서 확인 (간단)

출석 페이지에서 확인 가능:

실시간 위치 추적

상태: 강의실 범위 내에 있습니다. 마지막 업데이트: 14:25:30

☑ 확인 포인트:

- "실시간 위치 추적" 섹션이 보임
- 30초마다 "마지막 업데이트" 시간이 바뀜
- 현재 위치 좌표가 표시됨

방법 2: 콘솔에서 확인 (상세)

iPhone (Safari)

- 1. Mac에서:
 - o Safari 열기 → 메뉴바 "개발" 클릭
 - o "개발" 메뉴가 안 보이면: Safari > 설정 > 고급 > "메뉴 막대에서 개발자용 메뉴 보기" 체크
- 2. iPhone에서:
 - o 설정 > Safari > 고급 > "웹 속성" 켜기
- 3. **연결**:
 - o iPhone을 Mac에 USB 연결
 - o Mac Safari > 개발 > [내 iPhone] > 출석 페이지 선택
 - o 콘솔 탭 클릭

Android (Chrome)

- 1. 스마트폰에서:
 - o 설정 > 개발자 옵션 > USB 디버깅 켜기
- 2. **PC에서**:

- o Chrome 열기
- o 주소창에 chrome://inspect 입력
- o 스마트폰을 USB로 연결
- o "Inspect" 버튼 클릭

콘솔 메시지

☑ 성공 시 보이는 메시지:

```
☑ GPS+PDR Fusion Manager 초기화 중...
```

☑ GPS+PDR Fusion 초기화 완료: { initialPosition: {...}, accuracy: 12.5 }

♥ Heartbeat [foreground]: 김학생 (37.123456, 127.123456) [fusion, outdoor, conf: 0.85]

확인 포인트:

- GPS+PDR Fusion 초기화 완료 메시지
- [fusion, ...] 또는 [pdr-only, ...] 표시 (GPS+PDR 작동 중)
- Outdoor 또는 indoor 표시 (환경 자동 감지)
- 30초마다 Heartbeat 메시지

3단계: 실내/실외 전환 테스트 (10분) ☆ 중요!

A. 실외에서 시작 (건물 밖)

- 1. 건물 밖으로 나가기 (운동장, 주차장 등)
- 2. **30초 대기** (Heartbeat 1회)
- 3. **콘솔 확인**:

∀ Heartbeat: ... [fusion, outdoor, conf: 0.85]

☑ 체크:

- outdoor 표시 확인
- 30초마다 메시지 나옴

B. 건물 안으로 이동

- 1. **건물 안으로** 들어가기 (강의실, 복도)
- 2. 1-2분 대기 (Heartbeat 2-4회)
- 3. **콘솔 확인** 환경이 바뀌는지 주목!

```
// 처음엔 outdoor

▼ Heartbeat: ... [fusion, outdoor, conf: 0.70]

// 1-2분 후 자동으로 indoor로 변경!

▼ Heartbeat: ... [fusion, indoor, conf: 0.65]
```

☑ 체크:

- outdoor → indoor 로자동 변경
- pdr-only 또는 fusion 모드 유지

C. 다시 실외로

- 1. **건물 밖**으로 나가기
- 2. 1-2분 대기
- 3. **콘솔 확인**:

₩	Heartbeat:	fusion	outdoor	conf:	0 821
\blacksquare	Hear theat.	 I I USTOIL.	outuooi.	COIII.	U . OZ I

☑ 체크:

• indoor → outdoor 로다시 변경

4단계: 조퇴 테스트 (선택, 5분)

목적

강의실 범위를 벗어나면 자동으로 조퇴 처리되는지 확인

방법

- 1. 출석 체크 완료 후
- 2. **강의실 범위 밖**으로 이동 (100m 이상)
- 3. **2분 대기** (연속 2회 위치 이탈 감지 필요)
- 4. 화면 확인

☑ 예상 결과:

▋ 강의실 범위를 벗어나 조퇴 처리되었습니다.

출석 상태: 📱 조퇴

확인 포인트:

- 조퇴 알림 메시지 표시
- 출석 상태가 "조퇴"로 변경
- 실시간 위치 추적 중지

파트 B - 교수용 테스트 🕎

1단계: QR 코드 생성 (3분)

- 1. PC 또는 스마트폰으로 https://university-attendance-management-sy.vercel.app 접속
- 2. 교수 로그인
 - ID: prof001PW: prof001
- 3. **"강의 시작"** 버튼 클릭
- 4. 강의 선택 후 "QR 생성" 클릭

☑ 확인 포인트:

• QR 코드가 화면에 표시됨

- 세션 정보 표시 (강의명, 날짜, 유효시간)
- QR 코드 스캔 가능

2단계: 실시간 출석 현황 페이지 열기 (2분)

방법 1: QR 페이지에서

QR 생성 후 **→ "실시간 출석 현황 보기"** 버튼 클릭

방법 2: 메인 대시보드에서

교수 메인 페이지 → "현재 진행 중인 수업" → **"상세보기"** 버튼 클릭

☑ 확인 포인트:

- 실시간 출석 현황 페이지 열림
- URL: /professor/dashboard/[세션ID]

3단계: 통계 카드 확인 (1분)

페이지 상단에 4개의 카드가 표시됩니다:

ſ		T			
	총 학생	출석	지각/조퇴	출석률	
	30	25	2	83%	
i		İ	_i	i	
į					

☑ 확인 포인트:

- 총 학생 수 표시
- 출석 인원 표시
- 지각/조퇴 인원 표시 (합산)
- 출석률 % 표시

4단계: 학생별 출석 현황 테이블 확인 (2분)

테이블 구조

학생	학번	상태	체크인 시간	위치 인증	마지막 업데이트
김학생	2021001	☑ 출석	09:15:23	☑ 인증됨	09:45:10
이학생	2021002	조퇴	09:16:05	☑ 인증됨	10:10:32

☑ 확인 포인트:

- 학생 이름과 학번 표시
- 체크인 시간 표시
- 위치 인증 여부 (☑/※)

• 마지막 업데이트 시간
5단계: 자동 갱신 확인 (1분)
페이지 우측 상단에 "마지막 업데이트" 시간이 표시됩니다.
☑ 화이 포이트・

- 30초마다 자동으로 시간 업데이트
- 페이지를 새로고침하지 않아도 데이터 갱신됨

6단계: 조퇴 감지 확인 (선택, 5분)

학생이 조퇴 테스트를 진행할 때 교수 페이지에서 확인합니다.

확인 방법

- 1. 학생이 강의실 범위를 벗어남
- 2. 교수 페이지를 그대로 켜 둠 (자동 갱신 대기)
- 3. **2-3분 후** (30초 자동 갱신 2-4회)
- 4. 학생 상태 변경 확인

☑ 예상 결과:

상태: ☑ 출석 → ■ 조퇴 (빨간색 배지) 마지막 업데이트: 시간 업데이트됨

확인 포인트:

- 학생 상태가 "출석" → "조퇴"로 자동 변경
- 조퇴 배지가 빨간색으로 표시
- 통계 카드의 "지각/조퇴" 숫자 증가
- 출석률 % 감소

파트 C - 협업 테스트 👥

학생과 교수가 동시에 진행하는 통합 테스트입니다.

시나리오 1: 실시간 출석 확인

준비

- 교수: 실시간 출석 현황 페이지 열기
- 학생: 로그인만 하고 대기

진행

- 1. **학생**: QR 스캔하여 출석 체크
- 2. **교수**: 30초 이내에 화면 확인
- ☑ 교수가 확인할 것:

• 데이블에 학생 이름 추가됨
 ◆ ○ 상태: "▼ 출석"
• 체크인 시간 표시
•
시나리오 2: 실시간 조퇴 감지
준비
• 학생: 출석 체크 완료
● 교수: 실시간 출석 현황 페이지에서 학생 상태 "▼ 출석" 확인
진행
1. 학생 : 강의실 범위 밖으로 이동 (100m+) 2. 학생 : 2분 대기
3. 학생 : 스마트폰에서 조퇴 알림 확인 4. 교수 : 30초 자동 갱신 후 화면 확인
☑ 교수가 확인할 것:
 학생 상태: "▼ 출석" → "■ 조퇴"
• 조퇴 배지 빨간색 표시
• □ 마지막 업데이트 시간 변경
• 통계 카드 업데이트 (지각/조퇴 +1)
☑ 학생이 확인할 것:
• 조퇴 알림 메시지
● 출석 상태 " ■ 조퇴"로 변경
• 실시간 위치 추적 중지
시나리오 3: 실내/실외 전환 확인
준비
● 학생 : 출석 체크 완료 (실외)
• 교수: 실시간 출석 현황 페이지 열기
진행
1. 학생 : 건물 밖 → 건물 안으로 이동
2. 학생 : 콘솔에서 outdoor → indoor 변경 확인
3. 교수 : 학생 "마지막 업데이트" 시간 확인
☑ 확인 포인트:
● 학생: 환경 자동 감지 작동 (outdoor → indoor)
• □ 학생: PDR 모드 전환 (gps-only → fusion / pdr-only)
• 교수: 30초마다 "마지막 업데이트" 시간 갱신
● □ 교수: 위치 인증 상태 유지 (☑ 인증됨)

🗎 테스트 결과 판정

학생 테스트 ☑

14.	선고	(DDD	시스템	정사	자도
	00	אטאו	시드램	00	70

- GPS+PDR Fusion 초기화 완료
- 30초마다 Heartbeat 메시지
- [fusion, ...] 또는 [pdr-only, ...] 표시
- outdoor / indoor 환경 자동 감지
- ☑ 실외 → 실내 → 실외 전환 시 자동 변경

▲ 부분 성공 (GPS만 작동)

- Heartbeat는 나오지만
- [gps-only, ...] 로만 표시
- → PDR 센서 문제. 센서 권한 확인 필요.

× 실패

- GPS+PDR Fusion 초기화 안 됨
- Heartbeat가 30초마다 안 나옴
- 환경이 계속 unknown
- → 개발자에게 문의

교수 테스트 🗸

🎉 성공

- 실시간 출석 현황 페이지 정상 표시
- 30초마다 자동 갱신
- ৺ 학생 상태 실시간 업데이트
- 조퇴 자동 감지 및 표시
- 통계 카드 실시간 업데이트

🗙 실패

- 출석 현황 페이지가 열리지 않음
- 지동 갱신이 작동하지 않음
- 학생 상태가 업데이트되지 않음
- → 개발자에게 문의

🥟 테스트 보고서 양식

테스트 완료 후 작성:

PDR 시스템 테스트 결과 **테스트 일시**: 2025-10-31 14:00 **테스터 (학생)**: 홍길동 **테**스터 (교수)****: 김교수 **7|7|**: iPhone 14 / Galaxy S23 **테스트 장소**: 캠퍼스 A동 + 운동장 ### 파트 A - 학생 테스트 #### 1. PDR 융합 초기화 - [] `GPS+PDR Fusion 초기화 완료` 메시지 확인 - [] 초기 GPS 정확도: ____m #### 2. Heartbeat 작동 - [] 30초마다 메시지 나옴 - [] tracking_mode: fusion / pdr-only / gps-only #### 3. 실내/실외 전환 - [] 실외: environment = 'outdoor' - [] 실내 이동 후: environment = 'indoor' - [] 다시 실외: environment = 'outdoor' #### 4. 조퇴 테스트 - [] 범위 이탈 시 조퇴 알림 표시 - [] 출석 상태 "조퇴"로 변경 - [] 위치 추적 중지 ### 파트 B - 교수 테스트 #### 1. QR 생성 - [] QR 코드 정상 표시 - [] 세션 정보 표시 #### 2. 실시간 출석 현황 - [] 페이지 정상 열림 - [] 통계 카드 표시 (총 학생, 출석, 지각/조퇴, 출석률) #### 3. 자동 갱신 - [] 30초마다 "마지막 업데이트" 시간 변경 - [] 페이지 새로고침 없이 데이터 갱신 #### 4. 조퇴 감지 - [] 학생 조퇴 시 상태 자동 변경 - [] 조퇴 배지 빨간색 표시

- [] 통계 카드 업데이트

```
### 파트 C - 협업 테스트
#### 시나리오 1: 실시간 출석 확인
- [ ] 학생 출석 체크 즉시 교수 페이지에 반영
#### 시나리오 2: 실시간 조퇴 감지
- [ ] 학생 조퇴 시 교수 페이지 자동 업데이트
#### 시나리오 3: 실내/실외 전환
- [ ] 학생 환경 전환 시 위치 인증 유지
### 종합 판정
**학생 테스트:**
- [ ] ☑ 성공 - PDR 시스템 정상 작동
- [ ] ▲ 부분 성공 - GPS만 작동 (PDR 안 됨)
- [] 🗙 실패 - 작동 안 함
**교수 테스트:**
- [ ] ☑ 성공 - 실시간 모니터링 정상 작동
- [] 🗙 실패 - 작동 안 함
### 발견된 문제
- (있으면 작성)
### 특이사항
- (있으면 작성)
```

🔧 자주 발생하는 문제

학생 관련 문제

문제 1: "Fusion 초기화" 메시지가 안 나옴

원인: PDR이 비활성화됨

확인:

```
// 콘솔에서 찾아보기
▲ PDR Fusion 비활성화: GPS 전용 모드 사용
```

해결: 개발자가 설정 확인 필요

문제 2: 환경이 계속 'unknown'

원인: GPS 신호가 너무 약함

해결:

- 1. 건물 밖으로 나가기
- 2. 1-2분 대기 (GPS 신호 안정화)
- 3. 비행기 모드 껐다 켜기

문제 3: tracking_mode가 계속 'gps-only'

원인:

- 실외에서 GPS 신호가 너무 좋음 (정상)
- 또는 PDR 센서가 작동 안 함

확인: 건물 안으로 들어가서 재확인

- 건물 안에서도 'gps-only'면 → PDR 문제
- 건물 안에서 'fusion' 또는 'pdr-only'로 바뀌면 → 정상

교수 관련 문제

문제 1: 실시간 출석 현황 페이지가 안 열림

원인: 세션이 활성화되지 않음

해결:

- 1. QR 생성이 완료되었는지 확인
- 2. 세션 상태가 "active"인지 확인
- 3. 페이지 새로고침 후 재시도

문제 2: 자동 갱신이 안 됨

원인: JavaScript 오류 또는 네트워크 문제

해결:

- 1. 브라우저 콘솔에서 오류 확인
- 2. 페이지 새로고침
- 3. 다른 브라우저로 시도

문제 3: 학생 상태가 업데이트되지 않음

원인:

- 학생이 heartbeat를 보내지 않음
- API 오류

해결:

- 1. 학생 스마트폰에서 위치 권한 확인
- 2. 학생이 출석 페이지를 열어두고 있는지 확인

🎓 참고: PDR 시스템이란?

간단히:

- GPS: 실외에서 정확, 실내에서 부정확
- PDR: 스마트폰 센서로 걸음 세서 위치 계산
- 융합: 둘을 합쳐서 실내외 모두 정확하게!

오늘 추가한 기능:

- 1. GPS Kalman Filter (GPS 노이즈 제거)
- 2. PDR Tracker (걸음 감지 및 추적)
- 3. Complementary Filter (GPS와 PDR 융합)
- 4. Environment Detector (실내/실외 자동 감지)
- 5. 실시간 모니터링 (교수 페이지)

기대 효과:

- 위치 정확도 30-50% 향상
- 실내에서도 연속 추적 가능
- GPS 신호 약해도 센서로 보완
- 교수가 학생 위치를 실시간으로 모니터링

📞 버그 신고

테스트 중 문제 발견 시:

- 1. **콘솔 메시지 스크린샷** 찍기 (학생/교수 모두)
- 2. **어떤 상황**에서 발생했는지 메모
- 3. **테스트 보고서** 작성
- 4. 개발자/관리자에게 전달

테스트 사이트: https://university-attendance-management-sy.vercel.app 문서 업데이트: 2025-10-31 버전: 5.0 (역할 별 테스트 가이드)